

Instalace programu "Validace souborů DS3"

Požadavky na systém

Počítač alespoň s procesorem Pentium 3 1 GHz, 256 (lépe 512) MB operační paměti a 1 GB volného prostoru na disku. Operační systém Microsoft Windows 98 CZ a vyšší. Nutné je grafické rozlišení alespoň 800 x 600.

Program "Validace souborů DS3" je standardně dodáván na CD.

Poznámky: Instalační program je v anglickém jazyce. Program se implicitně instaluje do složky DS3VALID na cílovém disku. Pokud k tomu nemáte zásadní důvod, název této složky neměňte. V příkladech předpokládáme, že vaše jednotka CD-ROM má přiřazeno označení D:.

A. Instalace programu "Validace souborů DS3" pro použití na jednom počítači

Instaluje se z dodaného CD spuštěním programu SETUP.EXE z hlavní složky CD (klepněte na Start – Spustit a do pole napište D:\SETUP.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Po odsouhlasení jména uživatele programu a složky, do kterého bude program nainstalován se objeví obrazovka s čtvercovým tlačítkem, na kterém je obrázek počítače. Klepnutím na toto tlačítko zahájíte vlastní instalaci programu. Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku. Tím je instalace programu "Validace souborů DS3" ukončena a můžete pokračovat bodem C.

B. Instalace programu "Validace souborů DS3" v síťovém prostředí

Pokud si přejete provozovat program "Validace souborů DS3" na síti, musíte provést instalaci ve dvou krocích: nejdříve nainstalovat program "Validace souborů DS3" na server (to uděláte jenom jednou z některé stanice) a dále na všechny počítače v síti, ze kterých chcete program "Validace souborů DS3" spouštět, musíte nainstalovat soubory potřebné k provozu programu "Validace souborů DS3" (tzv. runtime).

Instalace programu SLP na síťový server

Postupujte přesně podle pokynů v odstavci A. s jediným rozdílem: program vám nabídne standardní cestu pro instalaci (C:\DS3VALID), kterou musíte změnit tak, aby se program nainstaloval na server (tedy např. G:\DS3VALID pokud síťový disk, na který chcete program nahrát, je označen G:). Nezapomeňte, že pro práci se síťovým diskem musíte mít potřebná práva.

Instalace runtime modulu na jednotlivé síťové stanice

Modul runtime je třeba nainstalovat na všechny počítače v síti, na kterých bude program "Validace souborů DS3" provozován. Runtime modul se instaluje z dodaného CD spuštěním programu SETUP.EXE ze složky RUNTIME (klepněte na Start – Spustit a do pole napište D:\RUNTIME\SETUP.EXE a poté klepněte na tlačítko OK). Instalace runtime modulu dále probíhá podobně, jako běžná instalace programu "Validace souborů DS3". Pozor! Program vám pro instalaci nabídne složku C:\EMPTY – v žádném případě ji neměňte! Instalace trvá asi 1 minutu. Po jejím skončení se objeví sdělení, že instalace proběhla v pořádku.

C. Spuštění programu "Validace souborů DS3"

1. Spuštění přímo z průzkumníku Windows - aktivací souboru DS3VALID.EXE ve složce, kde je program "Validace souborů DS3" nainstalován.
2. Spuštění pomocí ikony – nejprve si musíte vytvořit zástupce programu "Validace souborů DS3" na pracovní ploše. Stiskněte na pracovní ploše pravé tlačítko myši. Z nabídky vyberte volbu Nový objekt - Zástupce. Najděte soubor DS3VALID.EXE (tlačítko Procházet) a zadejte název pro zástupce. Volbou Dokončit bude zástupce programu "Validace souborů DS3" vytvořen. Program spustíte aktivováním zástupce myši a poté buď dvojím klepnutím na levé tlačítko myši (double click) nebo klávesou Enter.

Texty k programu "Validace souborů DS3" jsou uloženy na CD ve složce DOKUMENTACE.

Narazíte-li při práci s programem "Validace souborů DS3" na problémy, můžete situaci konzultovat s RNDr. Luděkem Strakou (257 761 184).